

NANS21V バージョンアップ手順

1. はじめに

バージョンアップ作業を行いますと、全てのNANS21V設定ファイルが更新されます。

そのため、バージョンアップ作業が完了しましたら、設定ファイルについて、
(ファイルの差戻しではなく)設定内容の編集をお願いいたします。

※なお、バージョンアップ処理において、現在の設定ファイルは「C:¥ニシ・スポーツ¥NANS21V¥\$Settings.tmp」フォルダに退避されます。

2. バージョンアップ手順

1. 弊社ホームページより、バージョンアップするための「インストーラバッチ」をダウンロードします。

※ダウンロードした「インストーラバッチ」は、ZIP圧縮されていますので、
解凍(展開)して作成されるフォルダ「■NANS SETUP■」をご使用ください。


2. 「■NANS SETUP■」フォルダをバージョンアップするパソコンのデスクトップにコピーします。



3. 「■NANS SETUP■」フォルダをダブルクリックします。


4. 「setup.bat」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

※XP以前のOSにおきましては、「管理者として実行」がありませんので、そのまま実行します。



5. 黒い画面（コマンドプロンプト）が表示されますので、メッセージに従って「Enter」キーを押下します。


5. 1 現在の設定ファイルの退避、インストーラの配置が実施されます。



5. 2 NANS21V の旧バージョン アンインストールが実施されます。




5. 3 NANS21V の新バージョン インストールが実施されます。



以上で、NANS21V バージョンアップ作業は完了となります。

※使用されていますコンピュータのOSやOS設定状況によっては、旧バージョンのアンインストール(手順 5. 2)が失敗し、右図のようなダイアログが表示されることがあります。この場合には、「コントロールパネル」→「プログラムと機能」より NANS21V をアンインストールし、手順 4 を再度実行します。



3. 手動バージョンアップ手順

OS環境によっては、上記バージョンアップ手順での作業が正常完了とならない場合もありますので、以下に示す手動バージョンアップを行います。

1. 弊社ホームページより、バージョンアップするための「インストーラバッチ」をダウンロードします。
※ダウンロードした「インストーラバッチ」は、ZIP圧縮されていますので、
解凍(展開)して作成されるフォルダ「■NANS SETUP■」をご使用ください。

2. デスクトップ上の既存「NANS管理」フォルダを削除し、
「■NANS SETUP■¥Documents and Settings¥NANS21¥デスクトップ¥NANS管理」フォルダを
「C:¥Users¥ユーザ名¥Desktop」にコピーします。

※最近のOSではOneDrive配下のデスクトップが標準となっている場合がありますので、
コピー先を誤らないよう注意が必要です。

3. 「コントロールパネル」→「プログラムと機能」より現行のNANS21Vをアンインストールします。
4. 「■NANS SETUP■¥バックアップ¥Install」フォルダ内のNANSインストーラファイル（拡張子msi）を、
「C:¥バックアップ¥Install」にコピーします。
5. コピーしたインストーラファイルを実行し、設定項目は変更せずに
「次へ」⇒「次へ」⇒「次へ」⇒「閉じる」とします。
これにて、新バージョンのインストール完了となります。